




Calendrier fourrager



Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	351	949
Chateau-Chinon	598	511	834
Clamecy	215	269	949
Dun les Places	598	520	762
Lormes	485	478	898
Nevers	175	292	957
Prémery	260	300	905



*Mélange trèfle luzerne à Montsauche les Settons le 20/05/21.
Photos CA 58*

Données météo au 25 mai 2021 (Source : Météo France)

Une fenêtre de beau temps pour les chantiers de récolte

La pluie installée sur le département depuis plusieurs semaines a permis d'accélérer la pousse de l'herbe mais a aussi pénalisé les chantiers de récolte.

Cependant, cette semaine, une fenêtre de quelques jours devrait pouvoir permettre les chantiers d'enrubannage et les méteils qui n'ont pas encore été récoltés; les stades évoluent très vite et les fourrages perdent en valeur alimentaire.

Dans la grande majorité du département, les foins précoces sur prairies permanentes vont pouvoir débuter dès que le beau temps sera installé de manière durable.

Les premiers boutons sur luzerne commencent à apparaître dans les secteurs les plus précoces, les récoltes seront à prévoir au début du mois de juin.

Dans les zones les plus en altitude du Morvan, les 800°C devraient être atteints cette fin de semaine.



■ La mise à l'herbe des caprins.

La mise à l'herbe des chèvres fait suite à une mise-bas récente où la production laitière est importante, car elle a atteint son pic, grâce au stock de fourrages de l'année précédente et à une complémentation relativement importante, en fonction de la production de l'atelier.

La mise à l'herbe ou l'affouragement en vert doit être progressif :

- Sortir les animaux 2 à 3 heures, en fonction de la pousse de l'herbe.
- Préférer une sortie l'après-midi, car la chèvre n'aime pas l'herbe trop humide.
- Aller progressivement vers une journée entière.

A titre indicatif avec une hauteur d'herbe disponible à 6 cm, il faudra 8 heures de pâturage à la chèvre pour consommer ses 2 kg de matière sèche.

Il faut donc déconcentrer la ration, l'herbe doit être la variable d'ajustement, elle va permettre de diminuer les concentrés azotés :

➤ Cas de complémentation avec un aliment complet :

Réduire l'apport de concentré de 25 à 40 % , en fonction du stade végétatif de l'herbe.

➤ Cas de complémentation avec un aliment complémentaire (32 - 38% de protéines) et un mélange fermier :

Réduire l'apport de concentré de 30 à 50 % et celui des céréales de 15 %, là aussi en fonction du stade végétatif de l'herbe.

Deux indicateurs doivent dicter votre conduite:

- L'aspect des fèces de vos chèvres, elles doivent rester solides en collant légèrement.
- Le taux d'urée doit rester inférieur à 50 mg/litre.

